


CCM3 配色 -- 操作說明1

(整類所有染料拼合，運算最佳三支染料的配方組合)




操作步驟:

01. 點擊標準樣按鈕，進測色畫面測入標準樣
(點藍黃圈 Auto 可以不進入測色畫面，直接啟動測色)
02. 點擊 CCM(3) 按鈕

CCM3 配色 -- 操作說明2

路徑：主畫面--> CCM3

翻頁頁碼



操作步驟：

03. 選擇染料類別

04. 點 按鈕開始計算

05. 選擇配方，只選擇一個按A處OK1帶回主畫面儲存

如果選擇2-8個，點B處OK8帶至多配方比較畫面(跳至第9步)

CCM3 配色 -- 操作説明3.1



操作步驟：

06. 輸入色序、品名等配方基礎資訊
07. 選擇儲存位置與月份
08. 存檔

黃色圈的標題欄，
點擊可開啟右側視窗設定類名，
以後可快速點選輸入。

設定方法:

選擇位置輸入-->點標題欄(紅圈)解鎖存檔按鈕-->存檔



CCM3 配色 -- 操作說明3.2

路徑:(1) CCM3或配方預測時
選擇多個配方
進入此畫面
(2) 主畫面-->Mi Ccm

先點藍右側配方序號
再點藍 COPY
再點要複製到的位置
序號即可複製
(指定不同光源配色)

各配方染1公斤
的染料成本


配方在各光源下預測色差值
可點選單獨切換該配方光源

點紅DEL
再點右側配方序號
可刪除該筆配方

選擇全部配方
使用光源

輸入色序等資料

欲存檔配方列表
可編輯各色序名稱



色變異曲線圖
藍線:標準樣曲線
紅線:預測曲線
左上:色變異值
0.1下為佳
右上:線差值

標樣反射率

各配方
預測反射率

操作步驟:

09. 輸入色序. 品名. 材質. <2>等資料,
並於A處選擇光源或B處各配方指定光源

10-1. 點擊 [全選] 可選擇全部配方

10-2. 或點亮要選的配方序號, 再點C處欄位帶入

11. 可修改各支配方名稱

12-1. 點 [確認] 帶回主畫面存檔

12-2. 或點 [列印] 進入列印畫面(自動存檔)