

自動配色 -- 操作說明-1



操作步驟:

01. 點擊標準樣按鈕，進測色畫面測入標準樣
(點藍黃圈 **Auto** 可以不進入測色畫面，直接啟動測色)

02. 點擊 **自動配色** 按鈕

自動配色 -- 操作說明-2

路徑：主畫面--> 自動配色



128	1	1.45	6	2.20	11	2.36	16	2.74	21	2.83
1 10 19	N27-5	0.02983	L21-6	0.16567	N2N-5	0.06947	227-1	0.03050	432	0.05514
2 11 20	N48-5	0.02582	L41-5	0.07200	L43	0.03758	244-4	0.09762	227-1	-----
3 12 21	N51-5	0.16181	L61-6	0.15204	N07-5	0.14469	264-1	0.05624	461-9	0.11633
4 13 22										
5 14 23	2	1.87	7	2.22	12	2.40	17	2.74	22	2.94
6 15 24										
7 16 25	L21-6	0.12883	432	0.04488	432	0.05561	227-1	0.03050	227-1	0.02916
8 17 26	L41-5	0.06304	249-6	0.01869	249-6	0.01875	244-4	0.09762	249-6	0.04655
9 18 27	L54-6	0.13612	461-9	0.09528	F6S	0.10292	264-1	0.05624	264-1	0.05026
1 25										
SAVE	3	2.05	8	2.24	13	2.40	18	2.86	23	3.08
0.1 0.2	F2G-6	0.10818	228-9	0.07373	432	0.06114	L2G-5	-----	K21-5	0.12405
0.3 0.4	F4G-6	0.01209	249-6	0.01658	F4I	0.03053	L21-6	0.14523	K41-5	0.05309
0.5 0.6	F6G-6	0.08954	461-9	0.09553	F6S	0.10122	L54-6	0.17192	K6D-5	0.09919
0.8 1										
2 5										
10 99										
最高主	4	5	6							
4 5 6	432	0.04952	432	0.05042	F2I	0.15021	322-6	0.04017	L2G-5	-----
7 8 9	F4G-6	0.03402	F4I	0.03036	F4I	0.02112	249-6	0.04681	L21-6	0.19573
	F6G-6	0.08592	461-9	0.09295	F6S	0.10305	264-1	0.04924	L61-6	0.19792
最低主			F0G-6	0.00095						
1 2 3										
	5	2.15	10	2.30	15	2.70	20	2.83	25	3.33
	228-1	0.07820	429	0.07523	227-1	0.02463	322-6	-----	L2G-5	0.20564
	244-4	0.05019	F4I	0.02845	249-6	0.03749	432	0.05521	L42	0.13256
	264-1	0.06002	F6S	0.09734	461-9	0.08661	461-9	0.11648	L6H	0.18563
			F0G-6	0.00500						

操作步驟：

03. 點擊 單色選擇，手動選擇染料自動拼合運算可用配方

自動配色 -- 操作說明-3

路徑：主畫面--> 自動配色 --> 單色選擇

The screenshot shows a software interface for automatic color matching. It features a central table with columns for dye codes, ratios, and color swatches. Various controls and settings are highlighted with numbered callouts:

- 04**: 已選擇染料顯示區 (Selected dye display area) - Points to the central table of dye codes and ratios.
- 05**: 配方最大線差 (Maximum formula line difference) - Points to the top-left control bar.
- 05**: 配方的染料支數 (Number of dye components in the formula) - Points to the top-right control bar.
- 06**: 點清除按鈕可清除全部已選染料 (Click the clear button to clear all selected dyes) - Points to the '清除' (Clear) button on the left.
- 06**: 點藍左方清除再點已選擇染料的代碼，可清除已選單支染料 (Click the blue '清除' button and then the dye code to clear the selected single dye) - Points to the '清除' button and a dye code in the table.
- 06**: 基礎單色材質類別 (Basic single-color material category) - Points to the bottom-left control bar.
- 06**: 基礎單色翻頁的頁碼 (Basic single-color page number) - Points to the page number control on the right.
- 06**: 基礎單色的染料代碼 (Dye code for basic single color) - Points to a dye code in the table.
- 06**: 常用組合 (Common combinations) - Points to a row in the table.
- 06**: 點選常用染料組合再點藍右側save框選擇存入序號(1-25)即可存入組合點序號即可呼叫使用 (Click the common dye combination, then click the blue 'save' box on the right to select a sequence number (1-25) to save the combination. The sequence number can then be called for use) - Points to the 'save' button and the sequence number control on the right.

操作步驟：

- 04.** 選擇欲使用的染料(右側單支點選，也可利用組合快速點選多支)
- 05.** 選擇配方染料支數限制 & 線差限制
- 06.** 點擊確認按鈕開始計算

自動配色 -- 操作說明-4

依據選擇條件
可組合的配方數

如條件有誤可停止計算
僅顯示已計算出的配方

尚須計算配方數

在允差值內配方數

翻頁頁碼

計算時設定的
允差(線差)

計算時設定的
染料組合支數


220	11	單色選擇	代碼	cls	10 11 12 13	30	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49			
STOP	---	+	-	0	END	Ok 1	Ok 2	CCM 1	小+大	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
132	0.29		07	0.35		0.62		0.76		0.77
1 11 19	0.06886	Y		0.18238	Y	0.07028	Y	0.00081	R	-----
2 1 20	0.13125	R		0.09406	O	0.07073	Y2	0.09623	O2	0.10393
3 1 21	0.48314	K		0.51687	K2	0.50039	K2	0.51734	K2	0.49264
4 13 22										
5 14 23	0.29			0.34		0.77		0.26		0.77
6 15 24										
7 16 25	Y	0.14473	R	0.09380	K	0.54207	Y2	0.13594	R2	-----
8 17 26	R2	0.06099	K	0.51682	Y2	0.07454	R2	0.06576	O2	0.10423
9 18 27	K2	0.48335	Y2	0.16633	O2	0.08996	K2	0.48084	K2	0.49251
1 25										
SAVE	0.30			0.62		0.78		0.77		0.77
0.1 0.2	Y	0.14389	O	0.07064	O	0.09740	Y	0.10592	O	0.01051
0.3 0.4	R	0.06906	Y2	0.06419	K	0.54220	K2	0.51756	O2	0.09410
0.5 0.6	K2	0.48317	K2	0.50035	Y2	0.07567			K2	0.49250
0.8 1										
2 5										
10 99	0.33			0.61		0.81		0.79		0.79
最低值	K	0.51708	Y2	0.06338	Y	0.09811	Y	0.08286	O	0.11331
4 5 6	Y2	0.16739	O2	0.06524	K	0.54515	O	0.09750	K2	0.49250
7 8 9	R2	0.08285	K2	0.50026	O2	0.08158	K	0.54225		
最低值										
1 2 3	0.34			0.62		0.76		0.77		0.79
	Y	0.18354	Y	0.06939	Y2	0.09679	O2	0.10411	R	-----
	K	0.51712	O2	0.06532	K2	0.51727	K2	0.49250	O	0.11290
	R2	0.08308	K2	0.50030					K2	0.49275

操作步驟：

07. 查看配方，選擇配方。如只要一支配方，點OK1帶回主畫面存檔

如要一次挑選多支，點選2-8支配方後，點OK2帶至多配方比較畫面（跳至第11步）

自動配色 -- 操作說明-5.1




操作步驟:

08. 輸入色序、品名等配方基礎資訊

09. 選擇儲存位置與月份

10. 存檔

黃色圈的標題欄，
點擊可開啟右側視窗設定類名，
以後可快速點選輸入。



設定方法:

選擇位置輸入 --> 點標題欄(紅圈)解鎖存檔按鈕 --> 存檔

自動配色 -- 操作說明-5.2

路徑:(1) CCM3或配方預測時
選擇多個配方
進入此畫面
(2) 主畫面-->Mi Ccm

先點藍右側配方序號
再點藍 COPY
再點要複製到的位置
序號即可複製
(指定不同光源配色)

各配方染1公斤
的染料成本


配方在各光源下預測色差值
可點選單獨切換該配方光源

點紅DEL
再點右側配方序號
可刪除該筆配方

選擇全部配方
使用光源

輸入色序等資料

欲存檔配方列表
可編輯各色序名稱



色變異曲線圖
藍線:標準樣曲線
紅線:預測曲線
左上:色變異值
0.1下為佳
右上:線差值

標樣反射率
各配方
預測反射率

操作步驟:

11. 輸入色序. 品名. 材質. <2>等資料,
並於A處選擇光源或B處各配方指定光源
- 12-1. 點擊 **全選** 可選擇全部配方
- 12-2. 或點亮要選的配方序號, 再點C處欄位帶入

13. 可修改各支配方名稱
- 14-1. 點 **確認** 帶回主畫面存檔
- 14-2. 或點 **列印** 進入列印畫面(自動存檔)