

配方轉換 -- 操作說明-1



操作步驟:

01. 點擊選取需轉換的配方

02. 點 配方轉換 按鈕進入配方轉換畫面

配色轉換 -- 操作說明-2

路徑:主畫面-->配方轉換



操作步驟:

03. 點選要替換染料的序號，
04. 自動顯示目前類別下，可替換的色料
點選代碼，立即自動計算
05. 顯示轉換後的配方
06. 點 帶回主畫面儲存

畫面註解

- A: 色變異曲線圖
藍色為原配方；紅色為轉換配方預測線
右上為線差；左上為YP系統色變異值
- B: D65光源下預測國際色變異MI值
- C: 此處配方可由主畫面帶入或人工輸入
點 欄位，可開啟單色選擇視窗

配色轉換 -- 操作說明-3

路徑:主畫面-->配方轉換



※ 固定某支染料配方:

點紅A處序號，

即可鎖定該染料原配方，轉換時不變動

※ 增加染料:

點B處代碼進去選擇畫面增加染料，或直接輸入在C處輸入增加的染料配方即自動計算

※ 減少染料:

在C處將要減去的染料配方輸0

在D處將序號點黃鎖定配方，即自動計算